

Справочник параметров XML-файлов

Интеллект 4.10.4 (русский)

Exported on 11/08/2022

Table of Contents

1 Интеллект базовый	4
2 Intellect Web Report System	6
3 FACE-Интеллект	12

Содержание

- [Интеллект базовый](#)(see page 4)
- [Intellect Web Report System](#)(see page 6)
- [FACE-Интеллект](#)(see page 12)

1 Интеллект базовый

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
<Диск с архивом>: \\VIDEO\Settings.xml	RotateAngle	0, 90, 180, 270	0		<p>Задает угол поворота видеоизображения в архиве. Если угол поворота указан в настройках видеокамеры (см. Настройка угла поворота видеоизображения¹⁾), то данный параметр в файле Settings.xml устанавливается автоматически.</p> <p>При воспроизведении и экспорте архива в утилите <i>Аххон проигрыватель</i> записанный архив поворачивается на указанный угол.</p>
	SyncedTime	Время в формате в формате ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ:СС	-		<p>Задает время последнего импорта из внешнего хранилища в формате ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ:СС</p> <p>Импорт осуществляется с момента, задаваемого параметром, если количество часов для синхронизации не превышает время, заданное ключом реестра IpStorageSyncDepthHo</p>

¹ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=124979422>

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
					urs (см. Справочник ключей реестра ²) Параметр может быть изменен командой UPDATE_TIME (см. IPSTORAGE ³).
C:\ProgramData\elasticsearch-2.0.1\config\elasticsearch.yml	http.port	0 - 65536	9200	До Интеллект 4.10.2	Параметр задает порт, занимаемый поисковой машиной Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле cam_title.run.config (см. ниже)
C:\ProgramData\elasticsearch-5.2.2\config\elasticsearch.yml				С Интеллект 4.10.3	
<Директория установки ПК Интеллект >\Modules\cam_title.run.config	ElasticSearchPort	0 - 65536	9200		Параметр задает порт, на который ПК <i>Интеллект</i> отправляет данные для поисковой машины Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле elasticsearch.yml (см. выше)
<Директория установки ПК Интеллект >\SlaveSettings.xml	DNS	-	-		В данном файле хранятся адреса DNS-серверов, задаваемые при помощи утилиты <i>Расширенная настройка</i> (см. Панель настройки раздела DNS ⁴).

2 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=124980058>

3 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/display/Int410ru/IPSTORAGE>

4 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=124979869>

2 Intellect Web Report System

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
<Директория установки ПК Интеллект >\Modules\Wt2\Web.config	CamMonitorShift	-5000 - 5000	0		Задаёт смещение начала видео при просмотре отчёта в миллисекундах: >0 – видео начнётся позже времени, указанного в отчёте <0 – видео начнётся раньше времени, указанного в отчёте
	FaceReplaceCameraIpFrom	IP-адрес	-	до 3.2	Меняет внутренний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне
	FaceReplaceCameraIpTo	IP-адрес	-	до 3.2	Меняет внешний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне
	WorkThroughGateway	true, false	false	начинается	Включает получение видео для POS отчётов и отчёта Модуль "Лица" через видеопорт. Видеопорт выбирается автоматически.

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
	PersonNameLength	>=0	-	3.4	<p>По умолчанию параметр отсутствует в файле (соответствует значению 1).</p> <p>Необходимо добавить его в секцию <appSettings> в формате:</p> <pre><add key="PersonNameLength" value="5"/></pre> <p>Параметр ограничивает выводимое в отчетах УРВ и БП отчество пользователя до количества символов, указанного в параметре value. Пример (если value="5"): Иванов Петр Алекс.</p> <p>Если value="0", ФИО будет отображено полностью, без сокращений. Пример: Иванов Петр Александрович.</p>
	PersonNameIncludesId	0, 1	-	3.4	<p>По умолчанию параметр отсутствует в файле (соответствует значению 0).</p> <p>Необходимо добавить его в секцию <appSettings> в формате:</p> <pre><add key="PersonNameIncludesId" value="1"/></pre> <p>Параметр позволяет включить отображение идентификатора пользователя в скобках после ФИО в отчетах УРВ и БП.</p> <p>value="1" – после ФИО будет отображен ID пользователя в скобках. Пример: Иванов Петр Александрович (1)</p> <p>value="0" – ID пользователя не отображается.</p>

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
	SweatheartingEnabled	0, 1	0	3.4	Активирует отчет Свитхартинг .
	SweatheartingAddItemPosFunctionNumber	>=0	-	3.4	Задаёт номер функции Добавление товара в документ из таблицы dbo.FuncDic, которая необходима для корректной работы отчета Свитхартинг .
	SweatheartingBeginReceiptPosFunctionNumber	>=0	-	3.4	Задаёт номер функции начала чека из таблицы dbo.FuncDic для корректной работы отчета Свитхартинг .
	SweatheartingEndReceiptPosFunctionNumber	>=0	-	3.4	Задаёт номер функции конца чека из таблицы dbo.FuncDic для корректной работы отчета Свитхартинг .
	SweatheartingFilterByReceiptIntervals	0, 1	0	3.4	Активирует фильтрацию событий хищения для того, чтобы отчёт Свитхартинг строился только по тем событиям хищения, которые произошли в момент, когда чек открыт.
	SweatheartingAddTimeoutMs	>=0	500	3.4	Задаёт период времени между событием детектора и кассы, при превышении которого, событие хищения попадает в отчет Свитхартинг .
	SweatheartingBeepEnabled	0, 1	1	3.4	Выключает звуковое оповещение при приходе новых событий в отчете Свитхартинг .
	SweatheartingStepCount	>=0	1000	3.4	Задаёт необходимое количество загружаемых событий при первом входе в отчёт Свитхартинг .

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
	SweatheartingPreloadDays	>=0	140	3.4	Задаёт необходимое количество дней, за которые будут показаны события при первом входе в отчёт Свитхартинг .
	ExtendedPresenceReportInWorkplace	true, false	false	3.4	Активирует расширенное отображение отчетов Отчёт по присутствию на рабочем месте и Общий отчёт о присутствии на рабочем месте .
	EnablePasskindReport	true, false	false	3.4	Активирует Отчет о выданных пропусках .
	IpServerUrl	IP-адрес	http://localhost:10001/lprserver	3.4	Задаёт адрес сервера, на диске которого хранятся распознанные номерные знаки и кадры ТС.
	IntellectVideoStreamNumber	0-4	0	3.4	Задаёт номер потока камеры в отчетах с живым видео (0,1 - это первый поток камеры)
	ShowIconNewCashier	true, false	true	3.4	Активирует выделение новых кассиров в отчетах POS с помощью иконки "звездочка" и отличного от других цвета имени, которые работают меньше заданного количества дней
	CountDaysNewCashier	>=0	30	3.4	Задаёт количество дней, сколько кассир считается новым (работает совместно с параметром ShowIconNewCashier).

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
	QueueLengthDelta	0, 0.5	0.5	3.4	<p>Задаёт порог значений, попадающих в отчеты по детекторам длины очереди в виде таблицы:</p> <p>0 - в отчет попадают значения от 0 и больше.</p> <p>0.5 - в отчет попадают значения больше 0.5.</p>
<p><Директория установки ПК Интеллект >\Modules\Wt2\App_Data\Settings\DateFormat.config</p>	ServerDateTimeFormat	Формат времени и даты	d MMMMM уууу НН:мм:сс	3.4	Задаёт формат времени и даты в Общих отчетах (см. Настройка формата времени и даты в Общих отчетах ⁵).
<p><Директория установки ПК Интеллект >\Modules\Wt2\App_Data\Mail\web.config</p>	<configuration> <system.net><mailSettings><smtp> > from	Строка	-	-	Адрес электронной почты, с которого будут отправляться отчёты при автоматической генерации (см. Настройка SMTP-сервера ⁶).
	<configuration> <system.net><mailSettings><smtp> > host	Строка	-	-	Имя SMTP-сервера (см. Настройка SMTP-сервера ⁷).
	<configuration> <system.net><mailSettings><smtp> > password	Строка	-	-	Пароль учётной записи, используемой для отправки сообщений на SMTP-

5 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=157707575>

6 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=140872337>

7 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=140872337>

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
					сервере (см. Настройка SMTP-сервера⁸).
	<configuration> <system.net><mailSettings><smtp> port	>=0	25	-	Номер порта, используемого SMTP-сервером (см. Настройка SMTP-сервера⁹).
	<configuration> <system.net><mailSettings><smtp> userName	Строка	-	-	Имя учетной записи, используемой для отправки сообщений на SMTP-сервере (см. Настройка SMTP-сервера¹⁰).
	<configuration> <system.net><mailSettings><smtp> enableSsl	true, false	false	-	Активирует шифрование SSL при подключении к SMTP-серверу (см. Настройка SMTP-сервера¹¹).

⁸ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=140872337>

⁹ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=140872337>

¹⁰ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=140872337>

¹¹ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=140872337>

3 FACE-Интеллект

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
<Директория установки ПК Интеллект >\Modules\face_client.run.config	ProblemImages	Путь к папке	None	<p>В значении параметра указывается путь к папке для хранения изображений, которые не были добавлены в базу данных. Указанная папка будет создана автоматически.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Примечание.</p> <p>Если в значении параметра указать %USER%, то изображения, которые не были добавлены в базу данных, будут сохраняться в папке c:\Users\%LOGGED_USER%\AppData\Local\AxxonSoft\FaceIntellect\ProblemImages\</p> </div>
	AnalyticTimeout	>=0	100000	<p>Задаёт в миллисекундах время для обновления аналитических данных в интерфейсном окне Распознавание и поиск лиц, по истечении которого будет выведена ошибка Время ожидания операции истекло (см. Просмотр аналитических данных¹²).</p>
	RestRequestInterval	>=0	500	<p>Задаёт в миллисекундах время между запросами модуля распознавания лиц HUAWEI (см. Настройка модуля распознавания лиц HUAWEI (see page 3)).</p>
	CounterRowCount	>=0	0	<p>Задаёт максимальное количество строк (количество уникальных лиц) в формируемом отчете по аналитическим данным (см. Просмотр аналитических данных¹³). Значение "0" обозначает, что ограничения нет.</p>
	SimpleMode	true, false	False	<p>Включает "Простой режим" мониторинга, в котором в интерфейсном окне Распознавание и поиск лиц скрывается верхняя часть интерфейсного окна, изменение внешнего вида интерфейсного окна, работа с базой данных эталонных лиц, поиск лиц в видеоархиве и другое становится недоступным (см.</p>

12 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=150047053>

13 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=150047053>

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
				Включение "Простого режима" мониторинга захваченных и распознанных лиц¹⁴⁾ .
	AutoFollowTimeSeconds	>=0	120	Задаёт время в секундах, через которое будет автоматически установлен флажок Следить за новыми лицами , если он был снят. Значение 0 означает, что автоматически флажок устанавливаться не будет (см. Мониторинг захваченных и распознанных лиц¹⁵⁾).
	HideCheckBoxIntelectPerson	true, false	False	Скрывает пункт Создавать пользователя в базе Интеллект и назначает уникальный Person_ID каждому лицу при его добавлении в базу данных эталонных лиц (см. Добавление изображений в базу данных эталонных лиц¹⁶⁾).

14 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=157707119>

15 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=150046960>

16 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=150047044>